

Notebook-Zugriff auf den PC-Poolraum-Server

Allgemeines

Für die Verwendung von Notebooks stehen im PC-Poolraum Netzkabel zur Verfügung. Voraussetzung für den Datenzugriff ist eine korrekt konfigurierte Netzwerkverbindung auf dem Notebook. Dies kann mit dem Befehl „IPCONFIG“ in der MS-DOS


Eingabeaufforderung überprüft werden:

Für eine korrekte Einstellung muss die Netzwerkkarte eine IP-Adresse zwischen 134.102.241.71 und 134.102.241.145 erhalten haben. Subnet-Mask und Standard-Gateway müssen wie abgebildet vergeben worden sein.

Die gesamte Adressvergabe läuft automatisch ab. **Adressen NIE manuell vergeben!!!**

Sollte der PC nach dem Anmelden nicht die korrekte Adresseinstellung erhalten haben, gibt es u.a. folgende Fehlerquellen:

- Keine Automatische Vergabe bei den TCP/IP-Einstellungen der Netzwerkkarte angegeben
- Es gibt keine freien Adressen mehr.
- Netzkabel nicht eingesteckt




```
MS-DOS-Eingabeaufforderung
Auto
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998.
C:\WINDOWS\Desktop>ipconfig
Windows 98 IP-Konfiguration
0 Ethernet Adapter :
    IP-Adresse . . . . . : 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . . : 0.0.0.0
    Standard-Gateway . . . . . :
1 Ethernet Adapter :
    IP-Adresse . . . . . : 134.102.241.75
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Standard-Gateway . . . . . : 134.102.241.250
C:\WINDOWS\Desktop>_
```

Soll der Zugriff auf den Server über das WLAN der Uni Bremen erfolgen, ist die Netzwerkverbindung gemäß der Beschreibung des ZfN zu konfigurieren. Eine genaue Anleitung dazu steht unter <https://wlan.zfn.uni-bremen.de/> bereit.


Das weitere Vorgehen ist abhängig vom Betriebssystem, in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Zugriff mit Windows 98


Bei diesem Betriebssystem muss der „Client für Microsoft-Netzwerke“ installiert sein. Dann erscheint beim Hochfahren des Rechners ein Anmelde-Dialog (siehe Bild). Hier müssen Benutzername und Kennwort genau wie an den Classroom-Rechnern angegeben werden.



Ist man am Rechner angemeldet, kann man über „START“ „AUSFÜHREN“ den Befehl „\\134.102.241.60“ eingeben, um auf das Verzeichnis des Servers zu gelangen.




Taucht statt eines Explorers mit den freigegebenen Verzeichnissen des Servers ein Dialog wie der folgende auf, wurde beim Start Benutzername und/oder Kennwort falsch eingegeben. Dann abmelden und erneut versuchen.



Zugriff mit Windows XP

Für den Zugriff auf den Server einfach über „START“ „AUSFÜHREN“ den Befehl „\\134.102.241.60“ eingeben. Im Gegensatz zu Windows 98 spielt hier der angemeldete Benutzer für den Zugriff auf den Server keine Rolle.



Sollte eine Netzwerkverbindung bestehen (siehe Abschnitt „Allgemeines“) wird nach Benutzernamen und Passwort für den Server gefragt. Wichtig: Vor dem Benutzernamen muss „CLASSROOM“ angegeben werden.

